



**Faculty of Biological Science and Technology  
Zoology and Botanical Department  
Practical Animal Physiology**

**تعیین میزان هماتوکریت و اندیس های خونی  
(hematocrit and red blood cell index determination)**

**By: Shirin Kashfi  
Ph.D in Animal Development**

**[Sh.kashfi@staf.ui.ac.ir](mailto:Sh.kashfi@staf.ui.ac.ir)**

- ▶ به حجمی از خون که توسط گلbul های قرمز اشغال می شود نسبت به کل خون هماتوکریت (Hct) یا حجم سلول های فشرده شده (packed cell volume (PCV)) گفته می شود
- ▶ هماتوکریت بر حسب درصد بیان می شود
- ▶ میزان طبیعی هماتوکریت در خانم ها  $42 \pm 5$  درصد و در آقایان  $47 \pm 5$  درصد
- ▶ کاهش یا افزایش میزان هماتوکریت معمولاً از کاهش یا افزایش گلbul های قرمز تبعیت می کند. کاهش آن در انواع آنمی دیده می شود ولی به هر علتی خون رقیق شود مانند انتقال مایعات به بدن کاهش هماتوکریت دیده می شود
- ▶ افزایش میزان هماتوکریت در انواع پلی سیتمی یا دهیدراتاسیون دیده می شود

Massoud Laboratory آزمایشگاه مسعود

1/3 نمونه نام بردگاه: شماره اشتراک: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ Full Report

Biochemistry - Serum

Test	Result	Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
Uric Acid	6.6 mg/dL	Men: 3.6 - 7.7 Women: 2.5 - 6.8

Hematology CBC: WBCs - Whole Blood


Test	Result	Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
WBC	$4.8 \cdot 10^9/\mu\text{L}$	4-10
Neutrophils #	$2.5 \cdot 10^9/\mu\text{L}$	1.5-8
Lymphocytes #	$1.6 \cdot 10^9/\mu\text{L}$	0.8-4.8
Monocyte #	$0.4 \cdot 10^9/\mu\text{L}$	0.2-1
Eosinophil #	$0.3 \cdot 10^9/\mu\text{L}$	0.01-0.8
Basophil	$0.0 \cdot 10^9/\mu\text{L}$	0-0.2
Neutrophil	53.7 %	38-80
Lymphocyte	32.7 %	18-50
Monocyte	7.5 %	2-10
Eosinophil	<b>5.8 %</b>	0-5
Basophil	0.3 %	0-2


Hematology CBC - RBCs - Whole Blood

Test	Result	Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
RBC	4.41 Million/ $\mu\text{L}$	3.8-5.4
Hb	13.5 g/dL	11.9-15.9
Hct	41.5 %	35-47
MCV	94.1 fL	80-100
MCH	30.6 pg	27-33
MCHC	32.5 g/dL	32-36
RDW-CV	13.0 %	11.5-14.5

Hematology CBC - Platelets - Whole Blood

Test	Result	Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
Platelet	$212 \cdot 10^9/\mu\text{L}$	140-450
PCT	0.24 %	
MPV	11.1 fL	7.2-12
PDW	17.6 %	9.0-20





## روش تعیین هماتوکریت

### روش تعیین هماتوکریت

روش ماکروهماتوکریت: برای تعیین هماتوکریت به مقدار خون بیشتری نیاز است

روش میکرو هماتوکریت: متداولترین روش اندازه‌گیری هماتوکریت خون است زیرا به مقدار خون کمتری نیاز دارد

### مواد و وسایل مورد نیاز

خون کامل همراه با ضد انقاد

لوله‌های مؤینه مخصوص اندازه‌گیری هماتوکریت

خمیر مخصوص هماتوکریت (cristoseal)

میکروسانتریفیوژ هماتوکریت

خط کش

پنبه و الکل



## لوله موئینه هماتوکریت

■ لوله های موئینه مخصوص هماتوکریت در انواع مختلف وجود دارند. برخی از آنها واجد ضد انعقاد و برخی فاقد آن هستند

■ طول این لوله ها ۷۵ میلیمتر و قطر آنها ۱ میلیمتر است



## خمیر هماتوکریت

- ▶ از خمیر هماتوکریت برای مسدود کردن یک انتهای لوله های هماتوکریت و جلوگیری از خروج خون استفاده می شود



- ▶ لوله هماتوکریت در سانتریفوژهای هماتوکریت روی یک صفحه افقی قرار می گیرند
- ▶ لازم است لوله های هماتوکریت طوری در جای مخصوص خود قرار گیرند که تعادل سانتریفوژ هنگام کار به هم نخورد
- ▶ انتهای خمیردار لوله هماتوکریت باید به سمت محیط صفحه دستگاه سانتریفوژ قرار گیرد




- ▶ لوله موئینه هماتوکریت را مانند پیپت در دست بگیرید (یعنی انگشت اشاره آزاد باشد)
- ▶ ویال محتوی خون را به آرامی تکان دهید تا همگن شود
- ▶ سپس لوله موئینه را در خون قرار داده تا سه چهارم لوله موئینه از خون پر شود. در صورتی که ویال خون را افقی نگه دارد پر شدن لوله هماتوکریت با سرعت انجام می‌گیرد. هر لوله هماتوکریت را از انتهایی که دارای نوار رنگی است وارد ویال خون کنید
- ▶ یک سر لوله‌های موئینه هماتوکریت را با خمیر مخصوص آن بسته و جدار خارجی آن را با پنبه و الکل تمیز کنید
- ▶ لوله‌ها را در دستگاه میکروسانتریفیوژ در محل‌های مخصوص قرار دهید. دقیقت شود لوله‌ها در دستگاه، رو بروی هم قرار گیرند به طوری که انتهای بسته آنها به سمت خارج صفحه باشد. درب سانتریفیوژ را بسته و به مدت ۵ دقیقه با ۱۰۰۰۰ rpm سانتریفیوژ نمایید
- ▶ پس از خاموش شدن سانتریفیوژ، درب آن را باز کرده و لوله‌ها را بیرون آورید. سپس با استفاده از خط کش، میزان هماتوکریت را تعیین نمایید

دور در دقیقه (rpm) ■







روش پر کردن لوله هماتوکریت از خون  
(خون گیری با لانست از سر انگشت)



روش مسدود کردن انتهای لوله هماتوکریت





روش پر کردن لوله هماتوکریت از خون داخل ویال  
(خون گیری وریدی)



روش چیدن لوله های هماتوکریت در دستگاه  
میکروسانتریفوج هماتوکریت






▶ پس از سانتریفیوژ در هر لوله موئینه هماتوکریت سه قسمت دیده می شود:

▶ گلbul های قرمز که بلافاصله پس از خمیر هماتوکریت قرار می گیرند

▶ حلقه نازک ابر مانند به نام **Buffy Coat** که از تجمع پلاکت ها و گلbul های

سفید خون بوجود آمده و در حدفاصل بین گلbul های قرمز و پلاسما قرار دارند

▶ پلاسما



- طولی از لوله که توسط کل خون اشغال شده و طولی از لوله که توسط فقط گلبول های قرمز اشغال شده است با کمک خط کش اندازه گیری می شود
- توجه کنید که ناید **buffy coat** جزو طول گلبول های قرمز قرار گیرد
- بخشی از لوله هماتوکریت که توسط خمیر اشغال شده نیز نباید جزو اندازه گیری محسوب شود
- نسبت این دو عدد بر حسب درصد محاسبه می شود
- خط کش های مخصوص برای قرائت سریعتر هماتوکریت هم موجود است

اگر در هنگام تعیین هماتوکریت بدن دچار دهیدراتاسیون (بی آبی) شده باشد، هماتوکریت به اشتباه بالاتر از مقدار طبیعی به دست می آید




Figure 11-5

© 2001 Brooks/Cole - Thomson Learning

## اندیس های گلبول قرمز

- ▶ اندیس های گلبول قرمز معیارهایی هستند که اندازه و محتوی هموگلوبین گلبول های قرمز را توصیف می کنند و می توانند به تشخیص انواع آنمی ها کمک می کنند
- ▶ ارتباط بین هماتوکریت، میزان هموگلوبین و تعداد RBC از طریق فرمول های ریاضی به اندیس های گلبول قرمز تبدیل می شوند
  - ▶ این اندیس ها عبارتند از :
  - ▶ حجم متوسط گلبول قرمز (MCV)
  - ▶ هموگلوبین متوسط گلبول های قرمز (MCH)
  - ▶ غلظت متوسط هموگلوبین گلبول های قرمز (MCHC)

RDW	4.7	$10^{13}/\mu\text{L}$	M 4
RBC	3.81	$\text{L } 10^6/\mu\text{L}$	M 4
HGB	12.0	g/dL	M 1
HCT	34.4	L %	M 4
MCV	90.2	fL	M 8
MCH	31.4	H pg	
MCHC	34.8	g/dL	
RDW	11.8	%	
PLT	277	$10^3/\mu\text{L}$	
MPV	7.9	fL	

## حجم متوسط گلbul قرمز (MCV)

(

عبارت است از حجم متوسط گلbul قرمز نمونه‌ای از خون بر حسب فمتولیتر و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$MCV = \frac{\text{هماتوکریت} \times 10^{15}}{\text{تعداد گلbul‌های قرمز در لیتر}}$$

هر لیتر برابر با ۱۰ به توان ۱۵ فمتولیتر است

MCV نشان‌دهنده این است که آیا گلbul قرمز نورموسیت، میکروسیت یا ماکروسیت است. مقدار طبیعی MCV ۸۰-۱۰۰ فمتولیتر است. اگر MCV کمتر از ۸۰ فمتولیتر باشد، گلbul قرمز میکروسیت است و اگر بیش از ۱۰۰ فمتولیتر باشد، گلbul قرمز ماکروسیت است. MCV در محدوده طبیعی نشان‌دهنده نورموسیت بودن گلbul قرمز می‌باشد

گلbul های قرمز میکروسیت در مواردی مانند فقر آهن و مبتلایان به تالاسمی مشاهده می شود؛ گلbul های قرمز ماکروسیت در مواردی مانند کمبود اسید فولیک و ویتامین B12 یا افراد مبتلا به بیماری های کبدی مشاهده می شود





## غلظت متوسط هموگلوبین گلbulهای قرمز (MCHC)

▶ عبارت است از غلظت هموگلوبین موجود در حجم معینی از گلbulهای قرمز و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$MCHC = \frac{\text{هموگلوبین}}{\text{هماتوکریت}} \times 100$$

▶ MCHC نشان‌دهنده آن است که گلbul قرمز نورم‌کروم، هیپوکروم یا هیپرکروم است. مقدار طبیعی MCHC ۳۱-۳۶ درصد است. اگر کمتر از ۳۱ درصد باشد، گلbul قرمز هیپوکروم است ولی اگر بیش از ۳۶ درصد باشد، گلbul قرمز هیپرکروم است و اگر مقدار آن در محدوده طبیعی باشد، گلbul قرمز نورم‌کروم است

▶ گلbul های قرمز هیپوکروم در مواردی مانند فقر آهن یا بیماران مبتلا به تالاسمی دیده می شود؛ از آنجایی که محدودیت فیزیکی در مقدار هموگلوبینی که در یک سلول جا می گیرد، وجود دارد، عملأ سلول نمی تواند بیش از حد معینی هموگلوبین داشته باشد ولی شکل سلول می تواند گرد شود و سلول کاملاً پر دیده شود

▶ MCHC را می توان به صورت گرم بر دسی لیتر یا گرم بر لیتر هم بیان نمود





## هموگلوبین متوسط گلبول قرمز (MCH)


عبارت است از وزن متوسط هموگلوبین موجود در یک گلبول قرمز نمونه‌ای از خون و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$MCH = \frac{\text{هموگلوبین} \times 10^{12}}{\text{تعداد گلبول‌های قرمز در لیتر}}$$

MCH بر حسب پیکوگرم (pg) بیان می‌شود. هر گرم برابر با ده به توان ۱۲ پیکوگرم است

به طور معمول، کاهش MCH می‌تواند نشان دهنده آنمی فقر آهن باشد

مقدار طبیعی MCH بین ۲۷ تا ۳۳ پیکوگرم است



برای توصیف انواع مختلف آنمی‌ها این اصطلاحات با یکدیگر به کار می‌روند. به عنوان مثال:  
 آنمی فقر آهن با گلbulهای قرمز microcytic و hypochromic توصیف می‌شود  
 مشخصه فقر آهن و ویتامین B12 گلbul های قرمز nomochromic و macrocytic است



**THANK YOU  
FOR YOUR  
ATTENTION**

